

Инструкция по настройке рабочего места пользователя ЕГАИС

Внимание! Для начала работ по настройке рабочего места нужно иметь сертифицированное средство криптографической защиты информации Рутокен ЭЦП 2.0 с записанным на него квалифицированным сертификатом, полученным в аккредитованном удостоверяющем центре. Работы выполняются на персональном компьютере с операционной системой Windows XP SP3, 7, 8, 8.1 с браузером Internet Explorer с подключением к сети Интернет. Продажа средств криптографической защиты информации и услуг удостоверяющего центра подлежит лицензированию в ФСБ России.

1. Скачайте с сайта производителя <http://www.rutoken.ru/support/download/drivers-for-egais/> и установите Драйвера для ЕГАИС.


2. Проверка готовности ключевого идентификатора Рутокен ЭЦП 2.0

Для того, чтобы проверить готовность ключевого идентификатора Рутокен к настройке для работы с ЕГАИС, откройте "Панель управления Рутокен" - вкладка "Администрирование" - кнопка "Информация" - и проверьте статус напротив поля "Microsoft Base Smart Card Crypto Provider":

- Поддерживается


Данный статус означает, что электронный идентификатор Рутокен уже готов к настройке криптопровайдера по умолчанию.

Если напротив поля "Microsoft Base Smart Card Crypto Provider" стоит статус Активировать или Не поддерживается, перейдите по данной ссылке - <http://kb.rutoken.ru/display/KB/PU1005>




3. Смена криптопровайдера для USB-токен Рутокен ЭЦП 2.0

Откройте "Пуск" - ("Настройки") - "Панель управления" - "Панель управления Рутокен" - вкладка "Настройки" - в разделе "Настройки криптопровайдера" нажмите кнопку "Настройка..."




В окне "Настройки криптопровайдера" для электронного идентификатора Rutoken ECP необходимо выбрать "Microsoft Base Smart Card Provider".




Сохраните изменения, нажав на кнопку "ОК".

4. Зайдите на сайт <http://egais.ru/> и войдите в Личный кабинет.


4.1. Нажмите кнопку «**Ознакомиться с условиями и проверить их выполнение**». В случае отсутствия каких-либо компонентов, система предложит скачать программное обеспечение и выполнить его установку, пошагово подтверждая действия.




4.2. После успешной проверки (все галочки будут зелеными) нажмите на кнопку «**Перейти в Личный кабинет**»:



4.3. В поле «Введите ПИН код аппаратного ключа (ГОСТ)» укажите PIN-код пользователя ЭП Рутокен ЭЦП 2.0 (PIN-код по умолчанию – 12345678) и нажмите на кнопку «**Показать сертификаты**»:



4.4. После короткого ожидания откроется Личный кабинет, где будут отображены квалифицированные сертификаты, находящиеся на подключенном Рутокен ЭЦП 2.0.



5. Контроль регистрационных данных в ЕГАИС

- 5.1. Организации-лицензиаты в соответствующих полях формы в разделе «Контрагенты» Личного кабинета должны проверить содержащиеся данные, которые зарегистрированы в ЕГАИС согласно лицензиям.
- 5.2. ИП и Организации-нелицензиаты в соответствующих полях формы в разделе «Контрагенты» Личного кабинета вводят свои подразделения. При этом ИП могут сделать это однократно, указав адрес любой из своих торговых точек.

Сформированные запросы отправляются на проверку в ФНС России (*срок рассмотрения до 5 рабочих дней*). После того, как статус запроса изменится на «Подтверждена ФНС», подразделение появится в разделе «Получить ключ» и на него можно будет сформировать RSA-ключ для защиты подключения к ЕГАИС.

ИНН	КПП	СТАТУС	НАЗВАНИЕ	АДРЕС
1234567890	123456789	Подтверждена ФНС	ОРГАНИЗАЦИЯ	Россия

- 5.3. При обнаружении ошибок в Личном кабинете ЕГАИС в реквизитах торговой точки сверьте их с данными в лицензии и в реестре лицензий. Если ошибка присутствует в лицензии, обратитесь в лицензирующие органы для ее исправления.
- 5.4. Если в реестре лицензий все правильно или вы не являетесь лицензиатом, обратитесь на **линию технической поддержки ФСРАР по вопросам ЕГАИС**.

6. Формирование RSA-ключа на Рутокен ЭЦП 2.0

- 6.1. В Личном кабинете на сайте <http://egais.ru/> нажмите на вкладку «Получить ключ». На открывшейся странице будут перечислены все места осуществления деятельности выбранной организации/ИП.

- 6.2. Выберите из списка торговых точек ту, для которой предназначен конкретный Рутокен ЭЦП 2.0 и нажмите под ней кнопку «Сформировать ключ»

- 6.3. В появившемся окне укажите PIN-код пользователя для PKI-доступа (PIN-код PKI (RSA), по умолчанию – **12345678**) и нажмите кнопку «Сформировать ключ»

- 6.4. При запросе пароля пользователя необходимо указать PIN-код пользователя для PKI-доступа (по умолчанию – **12345678**) и нажать кнопку «ОК»

- 6.5. Если PIN-код был указан верно, то RSA-ключ сформируется и запишется на Рутокен ЭЦП 2.0

Важно! Только после получения квалифицированного сертификата и формирования RSA-ключа Рутокен ЭЦП 2.0 готов к работе с универсальным транспортным модулем (УТМ).

7. Скачайте и установите УТМ

Подробная инструкция размещена на сайте <https://egais.center-inform.ru> в разделе «Помощь» – ЕГАИС – Установка УТМ

8. Установите или настройте ПО для работы с УТМ

Обратитесь к поставщику Вашего учетного решения для обеспечения совместимости этого решения с УТМ. Необходимо обеспечить интеграцию и информационное взаимодействие между имеющейся учетной системой и модулем УТМ.