


Инструкция по настройке рабочего места пользователя ЕГАИС


Внимание! Для начала работ по настройке рабочего места нужно иметь USB-токен JaCarta SE (содержит в своем составе сертифицированное средство криптографической защиты информации) с записанным на него квалифицированным сертификатом, полученным в аккредитованном удостоверяющем центре. Работы выполняются на персональном компьютере с операционной системой Windows XP SP3, 7, 8, 8.1 с браузером Internet Explorer с подключением к сети Интернет. Продажа средств криптографической защиты информации и услуг удостоверяющего центра подлежит лицензированию в ФСБ России.

1. Скачайте с сайта производителя <http://www.aladdin-rd.ru/support/downloads/jacarta/> и установите Единый клиент JaCarta.
2. Зайдите на сайт <http://egais.ru/> и войдите в Личный кабинет.


2.1. Нажмите кнопку **«Ознакомиться с условиями и проверить их выполнение»**. В случае отсутствия каких-либо компонентов, система предложит скачать программное обеспечение и выполнить его установку, пошагово подтверждая действия.




- 2.2. После успешной проверки (все галочки будут зелеными) нажмите на кнопку **«Перейти в Личный кабинет»**;



2.3. В поле «Введите ПИН код аппаратного ключа (ГОСТ)» укажите PIN-код пользователя ЭП USB-токена JaCarta SE (PIN-код ГОСТ, по умолчанию – **0987654321**) и нажмите на кнопку **«Показать сертификаты»**;




2.4. После короткого ожидания откроется Личный кабинет, где будут отображены квалифицированные сертификаты, находящиеся на подключенном USB-токене JaCarta SE.



3. Контроль регистрационных данных в ЕГАИС

- 3.1. Организации-лицензиаты в соответствующих полях формы в разделе «Контрагенты» Личного кабинета должны проверить содержащиеся данные, которые зарегистрированы в ЕГАИС согласно лицензиям.
- 3.2. ИП и Организации-нелицензиаты в соответствующих полях формы в разделе «Контрагенты» Личного кабинета вводят свои подразделения. При этом ИП могут сделать это однократно, указав адрес любой из своих торговых точек.




Сформированные запросы отправляются на проверку в ФНС России (срок рассмотрения до 5 рабочих дней). После того, как статус запроса изменится на «Подтверждена ФНС», подразделение появится в разделе «Получить ключ» и на него можно будет сформировать RSA-ключ для защиты подключения к ЕГАИС.

ИНН	КПП	СТАТУС	НАЗВАНИЕ	АДРЕС
1234567890	123456789	Подтверждена ФНС	ОРГАНИЗАЦИЯ	Россия


- 3.3. При обнаружении ошибок в Личном кабинете ЕГАИС в реквизитах торговой точки сверьте их с данными в лицензии и в реестре лицензий. Если ошибка присутствует в лицензии, обратитесь в лицензирующие органы для ее исправления.
- 3.4. Если в реестре лицензий все правильно или вы не являетесь лицензиатом, обратитесь на **линию технической поддержки ФСРАР по вопросам ЕГАИС**.

4. Формирование RSA-ключа на USB-токене JaCarta SE


- 4.1. В Личном кабинете на сайте <http://egais.ru/> нажмите на вкладку **«Получить ключ»**. На открывшейся странице будут перечислены все места осуществления деятельности выбранной организации/ИП.




- 4.2. Выберите из списка торговых точек ту, для которой предназначен конкретный USB-токен JaCarta SE и нажмите под ней кнопку **«Сформировать ключ»**




- 4.3. В появившемся окне укажите PIN-код пользователя для PKI-доступа (PIN-код PKI (RSA), по умолчанию – **11111111**) и нажмите кнопку **«Сформировать ключ»**



- 4.4. При запросе пароля пользователя необходимо указать PIN-код пользователя для PKI-доступа (по умолчанию – **11111111**) и нажать кнопку **«Подтвердить»**



- 4.5. Если PIN-код был указан верно, то RSA-ключ сформируется и запишется на USB-токен JaCarta SE



Важно! Только после получения квалифицированного сертификата и формирования RSA-ключа USB-токен JaCarta SE готов к работе с универсальным транспортным модулем (УТМ).

5. Скачайте и установите УТМ

Подробная инструкция размещена на сайте <https://egais.center-inform.ru> в разделе «Помощь» – ЕГАИС – Установка УТМ

6. Установите или настройте ПО для работы с УТМ

Обратитесь к поставщику Вашего учетного решения для обеспечения совместимости этого решения с УТМ. Необходимо обеспечить интеграцию и информационное взаимодействие между имеющейся учетной системой и модулем УТМ.